

うとう党では、GranadoEspada以外にもIRCで交流をしております。

- チャンネル名：#うとう党（wide系）

## （1）ダウンロード

LimeChatというチャットソフトをダウンロード。

サイト：<http://limechat.net/>

## （2）インストール

ダウンロードしたlime124.exeをダブルクリックすれば、よくあるインストーラが起動します。全部OKOKOKOKOKOKOKしていけば無問題。

## （3）起動

スタートメニューのプログラム一覧の中にLimeChatが追加されてるので、そこから起動。

初めて起動する時、プロファイルの作成っていうのが出るので以下の通りに設定をば。

---

- 最初の選択肢は、上でOK(初心者という方)
- ニックネームはローマ字半角で、自分の名前を入力。（全角は使用不可）
- 「接続するIRCサーバ」はirc.\*\*\*\*.wide.ad.jpに。（\*\*\*\*はどこでもOK）
- 「接続した時に入るチャンネル」では、元から書いてある「#IRC談話室」を削除して「#うとう党」を追加します。

起動すると「irc.\*\*\*\*.wide.ad.jp:6667に接続しました」というメッセージが出ます。そのまま1分位（回線によって違いはありますが）待って「チャンネルに入りました」というメッセージが出ればOKです。

（もし繋がらない場合、接続するIRCサーバを別のに変えてみましょう。）

別のサーバ一覧

- irc.huie.hokudai.ac.jp（ポート：6667）
- irc.media.kyoto-u.ac.jp（ポート：6660～6669）
- irc.tokyo.wide.ad.jp（ポート：6660～6669）
- irc.fujisawa.wide.ad.jp（ポート：6660～6669）
- irc.nara.wide.ad.jp（ポート：6660～6669）
- irc6.nara.wide.ad.jp（ポート：6667）

右上の枠の中には自分のニックネーム、右下の枠の中に「0\*Console\*」「1#うとう党」と表示されているはず。

誰かがもう「#うとう党」に繋いでいれば、右上の枠に名前が表示されます。

---

自動でなると配ったり、挨拶を自動で返したりするマクロもIRCでは使えます。[マクロの使い方](#)はこちら参照（アルさんありがとうー！）